



Titre	Reference	Page
Déploiement	Assurmer	Page 1 sur 8




1 Système de double authentification avec Yubico :

1.1 Installation du logiciel :


Avant d'installer le logiciel Yubico Login pour Windows, notez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Windows pour le compte local. La personne qui installera le logiciel doit avoir le nom d'utilisateur et le mot de passe Windows pour son compte. Sans ceux-ci, rien ne peut être configuré et le compte sera inaccessible.

Puis double cliquez sur cet exécutable.





Cliquez sur Next



Cochez la case pour affirmer que l'on accepte les thermes de la licence puis après il faudra cliquer sur Next.











TitreDéploiement

Reference Assurmer Page Page 2 sur 8






Une fois arrivé ici on vous demande de choisir où vous voulez installer le logiciel, vous pouvez le laisser par défaut comme sur la photo ou sinon vous pouvez cliquer sur change et choisir l'emplacement que vous voulez lui attribuer. Après, il faut cliquer sur Next.



Une fois arrivé ici, veuillez cliquer sur install pour confirmer les choix que vous avez faits précédemment et débuter l'installation.



Ici Windows vous demande de confirmer le droit au logiciel Yubico et d'apporter des modifications à votre poste et pour s'installer. Veuillez donc cliquer sur oui.











TitreReferencePageDéploiementAssurmerPage 3 sur 8






Ici, cliquer sur finish pour terminer l'installation



Un message va s'afficher vous demandant de redémarrer votre poste. En cliquant sur yes celui-ci va redémarrer automatiquement.



Une fois que votre poste soit redémarré comme vous pouvez le voir l'interface a changé. Il vous faut saisir le nom ainsi que le mot de passe du poste que vous avez retenu en début de procédure.











TitreReferencePageDéploiementAssurmerPage 4 sur 8



1.1 Configuration du logiciel :



Une fois votre poste redémarré, taper Login Configuration dans le menu démarrer puis rechercher l'application suivante :











TitreReferencePageDéploiementAssurmerPage 5 sur 8





Une fois ici veuillez cliquer sur next

Puis inscrivez les mêmes paramètres que sur la capture d'écran ci-dessous :













TitreReferencePageDéploiementAssurmerPage 6 sur 8





Sur la page ci-dessus, sélectionnez les comptes d'utilisateurs à provisionner pendant l'exécution actuelle de Yubico Login pour Windows en cochant la case à côté du nom d'utilisateur, puis cliquez sur Next. La page Configuration de l'utilisateur s'affiche comme illustré ci-dessous.












Titre	Reference	Page
Déploiement	Assurmer	Page 7 sur 8




Une fois la programmation terminée pour un compte utilisateur, ce compte n'est plus accessible sans la YubiKey correspondante. Vous êtes invité à supprimer la YubiKey que vous venez de configurer et le processus de provisionnement passe automatiquement à la prochaine combinaison compte d'utilisateur/YubiKey, comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous.



Une fois chose faite, il faudra générer les codes de récupération :

Lors de la définition des paramètres du flux d'approvisionnement comme décrit dans Spécifier la configuration ci-dessus, vous pouvez déterminer si des codes de récupération peuvent être créés pour les utilisateurs YubiKey. Le code de récupération est une longue chaîne.

Sur la page Code de récupération, générez et définissez un code de récupération pour l'utilisateur sélectionné. Une fois cela fait, les boutons **Copier** et **Enregistrer** à droite du champ du code de récupération deviennent disponibles, comme le montre la capture d'écran ci-dessous :



N'oubliez pas de bien conserver le code. Puis cliquez sur Next.

Lorsque vous avez configuré le dernier utilisateur, le processus de provisionnement affiche la page Terminé comme illustré dans la capture d'écran ci-dessous.










TitreReferencePageDéploiementAssurmerPage 8 sur 8





Il faudra donner à chaque utilisateur son code de récupération. Les utilisateurs finaux doivent enregistrer leur code de récupération dans un emplacement sûr, accessible lorsqu'ils ne peuvent pas se connecter.





